

Stručné návody

GradexLINK

- Nastavení uživatelů
 - Přihlašování
 - Úvazek a docházka
 - Práva

Nastavení uživatelů

Nastavení uživatelů

Přihlašování

Úvazek a docházka

V této záložce najdeme nastavení uživatele a jeho údaje pro výpočet docházky.

< Nastavení / Uživatelé /

Přihlašování **Úvazek a docházka** Práva

Uživatelské jméno (email) borivoj.zak@gradexsoft.com	Křestní jméno	Příjmení	<input checked="" type="checkbox"/> Aktivní	Smazat
Začátek pracovního poměru	Kód zaměstnance	Kód přístupové karty AAA		
Úvazek				
Odpolední od	Noční od	Hodinová sazba	Vyrovňovací období	
Datum	Dovolená	Docházku počítat na (x) minut	Požadovaný příchod před směnou	
Přestávka po (minuty)				
Délka bezpečnostní přestávky (minuty)				

Začátek pracovního poměru - definuje kdy k nám zaměstnanec nastoupil

Kod zaměstnance - jednoznačné identifikační číslo zaměstnance, obvykle jej najdeme na výplatní pásce

Kod přístupové karty - Číslo čipu nebo karty, potřebné k zaznamenávání docházky

Úvazek - týdenní úvazek (obvykle 40h/37,5h)

Odpolední/Noční - Ve firmách kde jsou tyto příplatky pak při vyhodnocování docházky započítává kolik hodin byl člověk na noční/odpolední

Vyrovňovací období - počet měsíců vyrovnávacího období pro zásobník pracovní doby.

Datum - Dovolená - Stav dovolené k určitému datu

Docházku počítat na (x) minut - Zaměstnanec přijde o několik minut později, začne se mu počítat docházka až za půl hodiny.

Požadovaný příchod před směnou - Zaměstnanec musí být na pracovišti kvůli předávce pracovního místa dříve na pracovišti.

Přestávka po - počet minut po kterých následuje bezpečnostní přestávka

Délka bezpečnostní přestávky - počet minut, které se připočtou k odpracované době, kdy zaměstnanec odešel kvůli bezpečnostní přestávce z pracoviště

Nastavení uživatelů

Práva